

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثاني

الهجوم

الفصل الثامن: عام

الفصل التاسع: تمارين (تعاليم) معركة الحاضرة

الفصل العاشر: تمارين (تعاليم) معركة الفصيل

الفصل الحادي عشر: الهجوم السريع الراجل للحاضرة

الفصل الثاني عشر: الهجوم المدبر

الفصل الثالث عشر: الهجوم الليلي

الفصل الرابع عشر: الهجوم الليلي لمعدات المراقبة

الفصل الخامس عشر: فصيل الإحتياط في هجوم السرية

الفصل السادس عشر: فصيل المشاة بالهجوم مع الدبابات

الفصل السابع عشر: مهاجمة منظومة الخنادق والنقاط المنيعه

الفصل الثامن عشر: فصيل المشاة الألي في الهجوم

الفصل الحادي عشر

الهجوم السريع الراجل للحاضرة والفصيل

120- يشن الهجوم السريع بمستوى الحاضرة والفصيل اعتياديا ضد مواضع العدو الدفاعية المهيئة على

عجل. ان المناورة والابداع الذاتي فيها واسع جدا كما ان الاسناد الناري غير متيسر بقدر كاف

والاستطلاع محدود لانه يشن في الظروف التالية:

أ- عندما يتم التماس لأول مرة مع العدو وخلال التقدم او المطاردة.

ب- لازاحة مقاومة غير متوقعة اثناء الهجوم المدبر بما في ذلك القتال خلال الهدف.

ج- لاستغلال الفرصة عند هبوط معنويات وتصميم العدو على القتال.

تقدير موقف المعركة

121- على أمر الفصيل اخذ العدو اولا بنظر الاعتبار عند وضع خطته قبل نواياه "قوته, مواضعه, اسلحته

والاقواس النارية ". بعدها يجب ان يأخذ المقتربات بنظر الاعتبار ويقرر على افضل مقرب الى موضع

العدو على ان يتم فحصها كما يلي:-

أ- اين تقع الارض الاكثر ملائمة لحضائر الصولة للتقدم عليها والوصول الى الهدف, في اليسار, الوسط او اليمين.?

ب- ما هي المقتربات المستورة المتيسرة? الستر من النظر. الستر من النار.?

ج-- ما هو اقصر مقرب.?

د- هل بامكاني مباغته العدو بالتفاف من احد الاجنحة ام بالسرعة والاختفاء والمخادعة.

ه-- هل هناك اية موانع تؤدي الى تأخير حركتي اضافة الى جعلني هدفا واهنا للعدو? كيف سأتمكن من

انقاذ الارواح وادامة الزخم عبر هذه الموانع.?

و- هل هناك موضع جيد للصولة النهائية? قد يكون من غير الممكن في هذه المرحلة اختيار موضع الصولة

النهائي.

ز- هل تقدم لي الارض مواضع اتمكن من الاستفادة منها لتقديم الاسناد الناري الدقيق.?

ح- ما هو حجم قوة الاسناد الناري المتيسر.

- 122 ان الموازنة بين فوائد ومحاذير كل مقرب ستؤدي الى اختيار افضل مقرب متيسر.

- 123 هناك وقت محدود للاستطلاع ولاعداد خطة نارية متقنة. على كل حال هناك مجال لا بأس به

بالنسبة للفصيل للقيام بالنار والمناورة, يجب ان تكون الخطة بسيطة وتنفذ بتصميم وسرعة وابداع ذاتي.

مراحل الهجوم السريع

- 124 هناك مراحل في الهجوم السريع

أ- الاستحضارات.

ب- الهجوم.

اولا: التقرب.

ثانيا: الصولة.

ثالثا: القتال خلال هدف.

ج-- اعادة التنظيم.

الاستحضارات

- 125 من دراسة سياق المعركة في الباب الرابع الجزء الاول ستكون على اطلاع بالخطوات التي يجب ان

تؤخذ قبل اية عملية. تشمل مرحلة الاستحضارات هذه ما يلي:-

أ- جمع المعلومات. يقوم آمر الفصيل اعتياديا بجمع معلوماته في الهجوم السريع بالرصد والتقارير التي ترد

من الحضائر ومن الخريطة..

ب- اصدار الاوامر المتوقعة. قد تكون هذه على شكل امر انذار اعتيادي او اوامر أولية.

ج-- تقدير الموقف ووضع الخطة.

د- الاوامر.

الاوامر

- 126 في الهجوم السريع يكون الوقت محدودا. يصدر أمر الفصيل اوامره الى أمري الحضاير ومن المفضل ان يقوم هؤلاء بالقاء نظرة على الارض. بعدها يقوم أمرو الحضاير باصدار اوامرهم الى حضايرهم.

الهجوم الجبهوي.

- 127 لا يساعد الهجوم الجبهوي على المناورة بدرجة واسعة كما ان زخم نار العدو ستركز على الارض التي يجب عبورها خلال الصولة. ستكون رغبة أمر الفصيل التقرب نحو العدو باسرع ما يمكن وعليه فان احد فرائد الهجوم الجبهوي هي ان المسافة التي يجب ان يقطعها الفصيل اقصر من الهجوم من الجانب. مادام الفصيل ذو قابلية بدنية عالية، والمسافة الى الهدف ليست بعيدة فان هجوم من هذا النوع ينفذ باقدام وعزم بالامكان بجراً لمباغته العدو وارباكه. ومع هذا فينبغي توقع خسائر كبيرة اذا لم تحقق المباغته والسرعة.

- 128 قد تؤدي نار العدو المؤثرة وتحديد الحركة على الجانب الى اجبار الفصيل على التنقل بجماعات صغيرة ضمن جماعة البنادقيات باسناد جماعة الرشاشة. ان هذه العملية تبطيء زخم التقدم لذا فان على الفصيل ان يتنقل باسرع ما يمكن وذلك لكي يتمكن أمر الفصيل من الاعتماد على النار والمناورة ضمن جماعة البنادقيات عندما لا يسمح الموقف للنار المساندة من اسكات نار العدو بتأثير او انها غير متيسرة او غير كافية.

- 129 ان سمات الهجوم الجبهوي الطريق اقصر والمناورة محدودة ونار العدو مركزة ولا بد من العزم لاحتلال الهدف وتحمل الخسائر عند عدم المباغته او السرعة في القضاء على المقاومة.

الهجوم من الجانب.

- 130 غالبا ما لا يكون بالامكان القيام بالهجوم من الجانب على مواضع العدو في مستوى الحاضرة والفصيل. على كل حال يجب بذل كل الجهود للصولة من الجانب متى ما كان ذلك ممكنا لاجل تحقيق مزايا هذا الهجوم في تأمين المباغته وتقليل الخسائر ومهاجمة النقاط الضعيفة في دفاعات العدو.

- 131 عند مهاجمة العدو من الجانب سيقوم الفصيل بتهديد مؤخرته ويمنع انسحابه من المواضع اوتعزيزها كما ان هناك تأثير نفسي متميز يكون في صالحنا عند فتح النار والصولة من الجانب.

المقاومات عند الهجوم من الجانب.

- 132 عندما يصطدم الفصيل بمقاومة ويحاول الهجوم من الجانب فان من المحتمل ان لا يواجه موضع معادي منعزل بل عدة مواضع متبادلة الاسناد.

قد لا يمكن اكتشاف هذا الا بعد المباشرة بالاتفاف. على أمر الفصيل ان يسبق النظر ويكون متهيئا لاتخاذ التدابير الفورية.

- 133 قد تكون المقاومة على نوعين:

أ- من الجانب.

ب- من المقرب المستور الذي يتقدم عليه الفصيل.

- 134 في كلتا الحالتين يكون واجب أمر الفصيل واضحاً. يجب ان يحاول المحافظة على غايته وتنفيذ واجبه الاول. ستكون حضيرة النار تشاغل موضع العدو الذي يهاجمه فاذا سمح بالانسياق الى معركة مع مواضع اخرى فان احتمالات تدمير فصيله ستزداد. اذن يجب على أمر الفصيل التمسك بخطته الاصلية وذلك بعد افراز قوة من فصيلة تكون على اقل ما يمكن بالنسبة للموقف وذلك لمقاومة وشل نار العدو الجديد.

مقاومة من الجانب

- 135 ستعرف جماعة الرشاشة للحضيرة بجماعة حماية الجناح فاذا ما فتحت نار مؤثرة من الجانب على الحضاير القائمة بالاتفاف ستتحرك جماعة الرشاشة هذه بسرعة الى موضع يمكنها من مشاغلة العدو ويستمر الباقي في تنفيذ الواجب تحت ستر هذه المجموعة.

- 136 اذا كان هذا العمل الفوري غير فعال فقد يأمر أمر الفصيل جماعة الرشاشة للحضيرة الاخرى باعطاء اسناد ناري اضافي.

- 137 يمكن استخدام الدخان من الهاون الخفيف لتأمين حجاب مؤثر امام نار العدو. في الفصيل المدرب جيداً قد يقوم عريف الفصيل باصدار الامر لرمي الدخان فوراً دون انتظار اوامر أمر الفصيل. حال تزمين حجاب الدخان يقوم أمر الفصيل بتحريك حضايره للاتفاف محاولاً التجاوز واجبه الاصيلي.

- 138 اذا كانت جماعة حماية الجانب لا تزال غير كافية فان أمر الفصيل قد يقوم بالنار والمناورة بمجموعات صغيرة من جماعة البندقيات باسناد بقية الفصيل. على جماعة الرشاشات التي تقوم بمشاغلة مواضع العدو من الجانب ان تحاول التملص والانضمام الى حضاير الصولة قبل الاستمرار بالصولة النهائية اذا سنحت الفرصة بذلك.

مقاومة في منطقة المقرب المستور.

- 139 في حالة وجود موقع معادي يفتح النار على المقرب المستور، على أمر الفصيل عدم الوقوع في الفخ ومحاولة القيام بحركة احاطة واسعة وانفتاح الجنود في منطقة مفتوحة خارج هذا المقرب المستور. اذا وقع تحت تأثير نار العدو فانه قد يعرض جنوده للمعانة من نار متقاطعة شديدة لا يمكن تجنبها. - 140 عليه في هذه الحالة ان يناور بتفوقه العددي والقوة النارية للاستمرار بالقتال في منطقة مستورة ويقوم بهجوم فوري. في الغالب تنجح الحيلة او تغيير الاتجاه في اجبار العدو على ارجاء سيطرته واطهار ضعف مفاجيء في موقف كهذا والتي يتمكن أمر الفصيل المتيقظ والفعال من استغلالها.

الاقترب

- 141 في الهجوم السريع يقوم الفصيل بتأمين الاسناد الناري وذلك باستخدام حضيرة او اكثر مع هذا فينبغي الاستفادة القصوى من اي اسناد ناري خارجي متيسر.

- 142 يبدأ الفصيل صولته باتخاذ تشكيل سبق القرار على اتخاذه. ان التشكيل الاكثر استخداماً هو حضيرتان في الامام وحضيرة في الخلف تقوم بالستر. ضمن هذا التشكيل الاساسي تتخذ الحضاير التشكيل الملازم للارض والستر المتيسر. من المعتاد ان يجري تبديل التشكيل من قبل الفصيل والحضاير خلال الصولة.

- 143 قد ينتقل أمر الفصيل مع احدى حضائر الصولة او بينها وذلك لكي يمارس السيطرة على الفصيل.
- 144 قد يبقى عريف الفصيل ومقر الفصيل مع حضيرة النار او خلف احدى حضائر الصولة.
- 145 قد يبقى عريف الفصيل ومقر الفصيل مع حضيرة النار او خلف احدى معارك النار فاذا كانت حضيرة واحدة كافية لمشاغلة نار العدو فالحضيرتان المتبقيتان تشكلان جماعة المناورة.
- 146 قد تودي نار العدو المؤثرة المتزايدة الى اجبار أمر الفصيل على زيادة النار الساترة يتمكن من القيام بذلك بعدة طرق:-
- أ- تخصيص حضيرة اخرى لتأمين النار الساترة لستر المناورة الابتدائية.
- ب- قيام جماعات الرشاشات في الحضائر الثلاثة بتأمين النار الساترة.
- ج- قيام مجموعات من جماعة البندقيات باسناد بعضها البعض الى الامام اضافة لعنصر النار المخصص لذلك.
- 147 عند تطور الموقف يجب على أمر الفصيل الذي ينتقل في الامام ان يكون متهيئا لاجراء بعض التغييرات السريعة في جماعة النار الساترة والتشكيلات وذلك وفقا لكثافة نار العدو وطبيعة الارض. ان الفصيل المدرب تدريباً جيداً لا يجابه اية صعوبة في رد الفعل السريع تجاه اوامر أمر الفصيل في هذا الخصوص.
- 148 ان السيطرة ضرورية في هذه المرحلة. على القطعات المخاف-طة على التشكيل وعدم التكديس.
- 149 على أمري الحضائر ان يكونوا منتهيين دائماً وان لا يراقبوا حضائهم فقط ولكن منتهيين لاستلام اوامر فورية او اشارة من أمر الفصيل. غالبا ما تؤدي ضوضاء المعركة الى عدم سماع الصوت او الصافرة اما اشارات الميدان فهي غير مفيدة في هذه الحالة.
- 150 تبين هذه الكراسة كيفية تنفيذ النار والمناورة ضمن مجموعة البنادق حيث يقوم جنديين او اكثر بتبادل الاسناد والهرولة الى الامام لمسافات اثناء تنقله الى الامام.
- 151 كلما تعددت المجموعات ضمن الحضيرة والفصيل كلما زادت صعوبة السيطرة من قبل أمري الحضائر وأمر الفصيل وعليه ينبغي استغلال كل فرصة للاستفادة من الستر الذي تقدمه الارض وتفادي نار العدو بالتقدم للامام.
- 152 التمسك الاعمى بمجموعات نار ومناورة صغيرة او كبيرة دون اخذ الموقف بنظر الاعتبار قد ينتج عنه وقف الهجوم او حتى فشله.
- 153 يترك الجرحى لرعايتهم من قبل الآخرين. ان افضل وسيلة لمساعدة الجرحى من قبل القطعات الصائلة هي النجاح في الهجوم.
- 154 على قطعات الصولة عدم التوقف خلال الصولة عندما تكون تحت تأثير نار المدفعية او الهاونات لان هذا التوقف يؤدي الى مزيد من الخسائر عليهم الحركة بسرعة من خلالها او حولها وبعزم.
- 155 على أمر الفصيل وأمري الحضائر ادامة زخم الهجوم لحين احتلال الهدف حالما يزداد الزخم على العدو فانه سيرتبك ويفقد توازنه وهذا هو الوقت للهجوم بسرعة وعزم لا يلينان.

الصولة

156 عند الوصول الى مواضع الصولة النهائية على أمر الفصيل القيام بتنظيم فصيله بسرعة واتخاذ التشكيل الملائم للصولة النهائية على الهدف.

- 157 مهما كان الاسلوب المتخذ للصولة على مواضع العدو فان القيادة الجيدة واعطاء المثل الجيد هي امور ضرورية للنجاح. على كل فرد ان يكون مشبعا بالتصميم على النجاح مهما كلف الامر.

- 158 قد تجري الصولة بمجموعات صغيرة من جنود البندقيات حيث يقومون بمهاجمة الهدف بالرمانات اليدوية او بمجموعة من الجنود الذين يقومون بالحملة على الهدف.

- 159 يجب ادامة التفوق بالنار خلال تنفيذ الصولة مهما كان الاسلوب المتبع على الجماعات التي تقوم بتقديم النار الساترة ان تكون متهية لمتابعة جماعات الصولة عند الحاجة.

- 160 ينبغي على الفصيل في الهجوم السريع الوصول الى موضع الصولة النهائي باسرع ما يمكن.

القتال عبر الهدف.

- 161 بعد وصول الفصيل الى الهدف عليه تطهيره من العدو.

- 162 يجب ان يتوقع الفصيل مقاومة من العدو الذي لم يتم استمكانه سابقا او من بعض العناصر التي قررت الصمود. اما ما تبقى من العدو فيجب استمكانه بسرعة وبدقة وان يتم تنفيذ النار والمناورة ضمن حضائر الفصيل لادامة الهجوم والاحتفاظ بالمبادزة.

- 163 تكون المنطقة التي تجري فيها النار والمناورة قرب الهدف محدودة وعليه فإن جماعات النار والمناورة ستكون صغيرة تعالج كل واحدة منها موقع او خندق معادي واقل ما يمكن يعمل جنديان لهذه المهمة.

- 164 في حالة توقف الحزيرتين الاماميتين بسبب النار المعادية المؤثرة او لنهاذ العناد يجب على أمر

الفصيل ان يستخدم الحزيرة الاخرى غير المشتركة مع العدو بسرعة وبجرأة لادامة الزخم.

- 165 قد تكون هناك فوائد من استخدام الرمانات اليدوية ولكن يجب السيطرة القوية على استخدامها خاصة ضد الاهداف فوق الارض لاحتمال وقوع بعض الخسائر في قطاعاتنا، غالبا ما يكون استخدام رمانات الدخان لستر تقدم القطعات الى الامام او لاتخاذ موضع افضل.

- 166 تقوم الحضائر او الفصائل الخلفية بتطهير الهدف على الاغلب، ان واجباها هي ما يلي:

أ- تطهير المواقع والخنادق وخنادق المواصلات التي تجاوزها حضائر المقدمة او فصائل الصولة.

ب- القبض على اسرى الحرب وتفتيشهم.

ج- حماية الحضائر والفصائل الامامية من العدو الذي قد يظهر خلفهم.

د- ستر الاجنحة المكشوفة.

هـ- احتياط لمعالجة الطوارئ.

- 167 ان حدوث بعض الارتباك في هذه المرحلة امر طبيعي لذا ينبغي على أمر الفصيل ان يشعر فصيله بوجوده لتأمين السيطرة. يتمكن أمر الفصيل من القيام بذلك بان يكون قريبا من الحزيرة الامامية ويشجع جنوده باستمرار وان يتأكد بان الجميع على علم تام بمكانه.

- 168 اما ما تبقى من مقر الفصيل فيكون خلف او على جانب الحضائر الخلفية وضمن مدى الصوت او الاشارة عن امر الفصيل.

إعادة التنظيم

- 169 بعد تطهير الهدف من العدو ينبغي على آمر الفصيل وأمر الحضاير استعادة السيطرة التامة على جنودهم وتوزيعهم بصورة نهائية على الهدف لصد اي هجوم مقابل معادي. تدعى هذه المرحلة من الهجوم بإعادة التنظيم. يجب ان تجري بسرعة وكفاءة ودقة.

- 170 تجابه فترة إعادة التنظيم صعوبات كثيرة. قد يقوم العدو بالقصف المدفعي او الهاونات او قد يحاول القيام بهجوم مقابل اذا كان جريفا وذلك بعد انتهاء إعادة التنظيم. ان خطر القصف المدفعي او الهاونات المعادية في هذه المرحلة تجعل من المهم جدا الحفر باسرع ما يمكن وكذلك المحافظة على الانتشار نوعا ما. في حالة كون خنادق العدو عميقة وصالحة فيكون من الافضل استخدامها وقتيا بدلا من حفر خنادق جديدة على مسافة قريبة منها, لا تستخدم خنادق العدو المستولي عليها من قبل قطعائنا الا في حالة عدم وجود ستر مناسب آخر. من غير المتوقع ان تكون هذه الخنادق منظمة لتأمين غايتنا فهي اولا بالاتجاه المعاكس كما ان مواقعها معلومة لدى مدفعية العدو وهاوناته وكذلك قوة الهجوم المقابل المعادي.

- 171 يقوم آمر الفصيل بما يلي في إعادة التنظيم:

أ- يخرج الخفراء حالا بما في ذلك الخفراء الكيماويين اذا كان هناك تهديد كيماوي.

ب- يوزع الفصيل بصورة سريعة بما في ذلك الهاون الخفيف والقاذفات الخفيفة بما يومن له الدفاع عن الموضع.

ج- يرسل تقريرا باحتلال الهدف كما انه يرسل دلالة دقيقة لمكان مقر الفصيل بدقة.

د- يخرج دوريات التفتيش.

هـ- القيام باستطلاع مفصل للموضع للتأكد من ان توزيعه المسبق هو افضل توزيع لدفاع. يتضمن ذلك النظر من مستوى الارض للتأكد من الموضع والاقواس النارية وواجبات الرشاشات واسلحة مقاومة الدبابات وكذلك مواضع جنود البندقيات, كما انه يدقق الاوامر لفتح النار. يعيد توزيع الفصيل عند الضرورة.

و- يرسل تقرير موقف باتمام إعادة التنظيم.

ز- يرسل الدوريات.

ح- الارتباط مع الفصائل المجاورة .

- 172 يقوم عريف الفصيل بما يلي:-

أ- ترتيب الحراسات لاسرى الحرب. ثم يقوم باخلائهم الى الخلف تحت الحراسة بالسرعة الممكنة.

ب- ترتيب اخلاء الخسائر. اما الخسائر التي لا يمكن نقلها فورا فتجمع على ان توضع اسلحتهم بجانبهم. ويجري تأشيرهم باشارة متفق عليها ويعرفها الجميع مثل غرس الحراب في الارض ووضع الخوذة الفولاذية عليها قرب مدفن كل شهيد اضافة لتأشير منطقة القبور والدلالة لها بالاحداثيات والوصف الطبيعي.

ج- الاشراف على حفر مقر الفصيل.

د- تدقيق كمية العتاد المصروفة والاشراف على إعادة توزيع العتاد المتبقي على الحضاير.

هـ- ارسال التقارير عن موقف العتاد والخسائر والاسرى الى مقر السرية.

- و- الاطلاع على اسلوب توزيع الفصيل والدوريات التي ارسلت والاوامر التي صدرت من قبل آمر الفصيل وذلك لكي يكون متهيئا لقيادة الفصيل عند الحاجة.
- ز- تنظيم وتوزيع المدخرات والقضايا الادارية التي تصل الى منطقة الفصيل وذلك في حالة القرار على احتلال الهدف لفترة من الزمن.
- ح- تداول المعدات المسيطر عليها.
- ط- ترتيب دفن او نقل الشهداء. اما الشهداء الذين لا يمكن نقلهم فورا فيجمعون وتوضع اسلحتهم وخوذهم الفولاذية بجانبهم.
- 175 - 174 احتياط.

الفصل الثاني عشر

المجوم المدبر

ع-----ام

- 176 يشن الهجوم المدبر ضد دفاعات العدو القوية والمنظمة بصورة جيدة. غالبا لا تتيسر الفسحة الكافية
لمناورة القطعات القائمة بالصلوة ولكن يمكن التغلب على هذا المحذور بالوقت الاضافي للاستطلاع
والاستحضارات وتنسيق نار الاسناد لاسلحة الفوج والدبابات والمدفعية والقوة الجوية.
يجري تخطيط معظم الهجمات المدبرة في مستوى الفوج او السرية ويعمل الفصيل كجزء من قوة اكبر.
على اية حال يمكن ان يكون هجوم الفصيل مدبرا بقصد اقتحام مواضع العدو بالعمق بعزم وثقة مثل غارة
على موقع امامي صغير الا انه محصن جيدا وقوي.

- 177 ان المراحل الخمسة للهجوم المدبر هي:-

- أ- الاستحضارات.
- ب- الحركة الى مكان التشكيل او خط الشروع.
- ج- الصولة.
- د- القتال عبر الهدف.
- هـ- اعادة التنظيم.

الاستحضارات

- 178 تتضمن صفحة الاستحضارات في الهجوم المدبر ما يلي:-

- أ- الاوامر الانذارية من مقر السرية.
- ب- استلام اوامر امر السرية.
- ج- تقدير الوقت لأمر الفصيل.
- د- اصدار امر انذاري من قبل أمر الفصيل (ان لم يكن قد صدر قبل اوامر أمر السرية).
- هـ- الاستطلاع.
- و- تقدير الموقف ووضع الخطة.
- ز- الاوامر لأمر الفصيل.
- ح- الممارسة (اذا ساعد الوقت).

- 179 يستلم أمروا الفصائل اوامرهم من امر السرية ويستندون عليها في اصدار اوامرهم الى أمري

- الخضائر. يقوم أمروا الخضائر بالاستفادة من اوامر أمر الفصيل كاساس لاوامرهم الى الخضائر.
- نوقشت الاوامر الانذارية, الاستطلاع, تقدير الموقف والوامر باسهاب في الباب الرابع من الجزء الاول.
- تجري الاستحضارات في منطقة الاجتماع. التي قد جرى تأشيرها من قبل جماعة المأوى وتشمل:-
- أ- الفحص النهائي للاسلحة والتجهيزات والاعتدة.
- ب- الغش والاختفاء.
- ج- تناول وجبة طعام او توزيع الارزاق واي ترتيبات ادارية اخرى.
- د- فحص المواصلات والاقتران مع الدبابات ان وجدت او اي عنصر ساند آخر.
- هـ- احتمال استلام اوامر أمر السرية النهائية ان لم تكن صدرت من قبل.

الاورامر

- 180 تعطي الاوامر في الهجوم المدبر بصورة مفصلة وتستخدم المخططات او مناضد الرمل لشرح الارض والخطه. يقوم امر الفصيل وامروا الحضائر بتثبيت الارض على المخططات او المناضد نتيجة لاستطلاعهم من مواقع الرصد او اثناء الخروج بدورية او اي مصدر من مصادر المعلومات.

الحركة الى مكان التشكيل وخط الشروع

- 181 في هذه المرحلة تتحرك قطعات الصولة الى الامام من منطقة الاجتماع الى مكان التشكيل.

- 182 يتوقف تشكيل الحركة من منطقة الاجتماع الى مكان التشكيل على ما يلي:-

أ- سرعة الحركة المطلوبة.

ب- السيطرة.

ج-- درجة تدخل العدو المتوقعة.

د- الطرق والنياسيم.

- 183 في هجوم السرية يتطلب حركة احد الفصائل امام قطعات الصولة وذلك لتزمين مكان التشكيل

وكأداء في نفس الوقت في هجوم الفصيل قد تستخدم احدي الحضائر لهذا الواجب.

- 184 في الهجوم المدبر تجري الحركة الى مكان التشكيل بعد انجاز مرحلة الاستحضارات.

- 185 قبل اصدار اوامره يقوم امر الفصيل باصدار وصايا الى عريف الفصيل بخصوص الحركة الى مكان

التشكيل واتخاذ تشكيل المعركة وذلك عندما يكون الوقت ضيقا يقوم العريف ومعاونو امري الحضائر

بالسيطرة على هذه الحركة. في هذه الحالة يجب على امر الفصيل ايجاد العريف في مكان التشكيل في

الوقت الذي يقوم فيه امروا الحضائر باصدار اوامرههم للهجوم او التأكد منها على شكل اسئلة توجه

لافراد كل حضيرة.

- 186 من المعتاد بقاء الفصيل في مكان التشكيل اقصر وقت ممكن اذ قد يسجل من قبل اسلحة العدو. قد

يجري اصدار اوامر نهائية او ايجازات في مكان التشكيل لكن يجب ان تكون محدودة على الاوامر

الضرورية التعديلية فقط اضافة للفحوصات النهائية الاخرى مثل المواصلات.

- 187 يكون مكان التشكيل اقرب ما يمكن من الهدف ومواز له ولكن ليس تحت تأثير نار العدو المباشرة

او رصده الارضي او اي معدات مراقبة معادية. يجب عدم السماح بالتدخين او الضوضاء في مكان

التشكيل .

خط الشروع

- 188 هو الخط الذي تعتبره قطعات الصولة في ساعة (س). يجب ان يكون من الممكن تمييزه بوضوح من

قبل امر الفصيل, كما يجب تأشير بالاشراط او ان يكون طبيعيا كطريق او سياج ينبغي ان يكون موازيا

للهدف قدر الامكان وكذلك امينا ضد تدخل العدو حيث تخصص له قطعة لهذا الغرض من وحدات

اخرى. غالبا ما يكون خط الشروع هو الحافة الامامية لمكان التشكيل وهو يمثل القاعدة الامنية للهجوم.

الصولة

- 189 تتوقف سرعة التقدم في الهجوم المدبر على الاسناد المدفعي ونيران الهاونات اذ تتحرك القطعات الصائلة اقرب ما يمكن من اية نار اسناد متيسرة مثلاً 250 م لنيران المدافع عيار 105 ملم. على أمر الفصيل وأمر الحضاير التأكد بان جنودهم يتقدمون حسب السرعة المقررة مثلاً 100 متر لكل دقيقتين في حالة تيسر قابلية سير جيدة فمارا راجلا.

- 190 تقوم النار الساترة بستر الحركة الى الامام وفي حالة فشلها في شل نار العدو ووقوع الفصيل او الخضيرة تحت تأثير النار المصوبة لاسلحة العدو الخفيفة فان لامر الفصيل الحلول التالية:-

أ- الحركة الى الامام باستخدام النار والمناورة.

ب- يطلب دخان لتحديد درجة رؤية العدو او شل نيرانه.

ج-- يطلب نار الدبابات او المدفعية او الهاونات لمعالجة اسلحة العدو في الوقت الذي يستمر فيه الفصيل بالهجوم.

الصولة النهائية

- 191 يجب ان تستمر المدفعية والهاونات بشل الهدف حتى آخر لحظة ممكنة وفق الخطة النارية المرسومة واي تعديلات طارئة لها للاهداف غير المتوقعة ولكن عند رفع هذه النار تكون القطعات على بعد 250م من الهدف وعليه المباشرة مستخدمين نار الدبابات القريبة المباشرة او اسلحتهم الشخصية الشخصية

القتال عبر الهدف واعادة التنظيم

- 192 تنطبق نفس التعاليم في الهجوم المدبر كما في الهجوم السريع ولكن هذه المراحل تكون في الهجوم المدبر اطول من الهجوم السريع.

- 193 ان نار الدبابات مؤثرة جدا في معالجة مواضع الرشاشات المتوسطة المعادية المحمية وكذلك المنعات الصغيرة وتقترب الدبابات مستخدمة النار والحركة امام او على اجنحة المشاة الذي سيعقبها حسب سرعته لتقدم الحماية لها من اسلحة م/د المعادية ويشل دبابات العدو ان وجدت.

يجب ان تقترب هذه القطعات من الهدف باسرع ما يمكن بعد رفع النار السرعة في تنظيم دفاع المنطقة باستثمار كامل وجلب اسلحة الاسناد للامام لملاقاة اي هجوم مقابل معادي.

- 194 قد تكون اعادة التنظيم كبداية لاحتلال الموضع لعدة ايام او اكثر.

- 200 - 195 احتياط.

الفصل الثالث عشر

الهجوم الليلي

عام

201- الاستخدام المتزايد لمعدات القتال الليلي مثل اضاءة ميدان المعركة معدات الرصد ومساعدات السباحة الليلية التي تعتمد على الاشعة تحت الحمراء فوق البنفسجية او مركرات النور وسدادات الاسلحة الفردية ستجعل من الصعب جدا على المهاجم ان يحقق المباغته. ما دامت الحالة الجوية ملائمة فان المدافع يتمكن من:

أ- الحصول على انذار مبكر عن القطعات المنفتحة هذه.

ب- استمکان معدات العدو الفعالة الليلية.

ج-- مشاغلة المهاجم بالنار المصوبة او المرصودة.

د- استخدام دورياته بكفاءة اكثر.

هـ-- استمکان المهاجم في حالة حركته في منطقة مفتوحة.

202- يصبح من الممكن ان ينتقل المهاجم بصورة اسرع ويقوم بالملاحه بسهولة حيث يتمكن من رصد واستمکان حركة العدو ويستخدم النار المصوبة ويرصد النار غير المباشرة ان مراحل وادارة الهجوم في مستوى الفصيل هي في الاساس نفس المراحل التي تجري في العمليات النهارية, الا ان النواحي التنفيذية تحتاج الى انتباه خاص:

بساطة الخطة للمساعدة على السيطرة التي هي صعبة ليلا.

الاستطلاع المفصل ليلا ونهارا عند الامكان.

الاستحضارات المفصلة يضمنها الممارسات على ادارة هجوم ليلي ناجح ولتحقيق المباغته.

203- استخدم مساعدات القتال الليلي ومعدات المراقبة والرصد سوف تذلل جميع صعوبات السيطرة ولكنها ستعطي مجالا اوسع للمهاجم لان يناور خلال التقدم والوصول من ضمن الخافة الامامية لمنطقة المعركة ام من خارجها.

204- ان تدابير السيطرة الحالية لا تزال ملائمة وان اية تحويلات تجري على تدابير السيطرة تلائم هجوما

ليليا معيننا ستتوقف على مستوى القطعات المشتركة ومساعدات القتال الليلي المتيسرة لدى المهاجم والمدافع.

205- سيتم معالجة صفحة الهجوم الليلي كما يلي:

آ- الحركة الى مكان التشكيل وخط الشروع.

ب- الحركة الى الهدف.

ج-- القتال عبر الهدف.

د- اعادة التنظيم.

الحركة الى مكان التشكيل واخذ التشكيل:

206- هجوم السرية قد يؤشر خط الشروع ومكان التشكيل والطرق اليهما الاشرطة والاسلاك او الفوانيس او بانتخاب نقطة تفقد سهولة التمييز قريبة من مكان التشكيل لدلالة قطعات الصعوبة اذا دعت الحاجة الي الامن. يجب قهينة الادلاء لدلالة الفصائل الى المواضع التي تتخذ فيها تشكيل المعركة . في هجوم الفصيل يقوم ادلاء الحضاير بقيادتها الى مكان التشكيل من المفضل ممارسة هؤلاء الادلاء لواجباتهم ليلا ونهارا عند تيسر الوقت. يجب تأشير مكان التشكيل وخطر الشروع لكي يكون بالامكان تمييزها ليلا.

ينبغي عدم افساد قابلية الفصيل على الرؤية ليلا وذلك باستخدام الاضوية قبل الهجوم, كما ينبغي ان تكون حركة الاشخاص الامامين بطيئة نسبيا كي يتمكن الخلفيون من اللحاق بهم.

الحركة الى الهدف:

- 207 ان مساعدات ايجاد الاتجاه هي الاتجاه بالبوصله , حاسب الخطوات, استخدام العتاد المذنب, استخدام العلامات الارضية الواضحة, الاشباح في خط الافق, اضوية الحركة والقمر. قد يحمل الامرون الادلاء قطع بيضاء او مضيئة علي ظهورهم.

- 208 ينبغي تجنب تغيير الاتجاه بعد عبور خط الشروع, كما ينبغي على الحضاير ادامة الاتصال مع الحضاير في الاجنحة بواسطة نقطة الاتصال يشغلها احد الجنود. ان من الاوفق للسيطرة اذا تم تشكيل الصولة في موضع الصولة النهائي بدلا من مكان التشكيل وذلك بناء على طبيعة الارض والستر.

- 209 تتوقف سرعة التقدم على ما يلي:-

- 1درجة الظلام.

- 2الحاجة الى الصمت.

- 3الموانع.

- 4النباتات الموجودة.

- 5طبيعة الارض.

وكدليل ستكون السرعة ليلا نصف السرعة نهارا .. على الجميع السير بخطوات ثابتة وان يكونوا على علم تام بما يجب القيام به مثلا عند انفلاق مشاعل العثرة او اية اضاءة معادية.

- 210 حتى في حالة فقدان المباغته فمن الاحسن دائما ممارسة السيطرة باقل ما يمكن من الصباح عاليا حيث ان التنصت يمكن القطعات الصائلة من الحصول على معلومات جيدة عن اماكن تواجد العدو. ان التقرب الصامت يسبب ارباك ومباغته للعدو. من اهم فوائد الهجوم الليلي هو التأثير النفسي على العدو حيث يزداد خوفه وتتضاعف شكوكه بالجهول.

- 211 ان الحركة الى الهدف (المذكور في الفقرات السابقة) تتطلب من القطعات الصائلة ان تصل الى موضع الصولة النهائي بدون اكتشافها من قبل العدو. اما اذا تم اكتشاف الهجوم قبل هذه المرحلة فان ما يحدث اعتياديا هو ما يلي:-

أ- يطلب امر السرية رفع الصمت اللاسلكي وتنفيذ الخطة النارية التي سبق وضعها لضرب الهدف وشل نار العدو. ستطلب الانارة المخطط لها ايضا.

ب- على الفصائل ان يحاولوا الاستمرار بنفس التشكيلات السابقة, اما اذا كان هذا غير ممكن فيجب التقدم باستخدام النار والمناورة, اما اذا كانوا قريبين من الهدف فيجب القيام بالوصولة حال انكشاف الهجوم.

- 212 يجب ان لا تعتبر النار المشتتة التي تطلقها عناصر صغيرة من العدو بانها فقدان للمباغثة ويجب ان لا تكون كاشارة للبدء بالوصولة.

القتال عبر الهدف

- 213 ان القتال عبر الهدف هي اصعب مرحلة في الهجوم الليلي. انها تحتاج الى تدريب مفصل وممارسة ويجب تنفيذها بترتيب وذلك لتجنب الارتباك والاستعادة السيطرة كما يجب ان تتجنب الخطة تداول الفصائل والحضائر فيما بينها في هذه المرحلة.

يجب تجنب النقاط التالية:

أ- التجمع على وميض اسلحة العدو باعتبار ان هذه فقط هي اماكن تواجد.

ب- استخدام الرمانات اليدوية فوق سطح الارض والمسافات قريبة.

ج- الرمي قبل التمييز شفويا بين الصديق والعدو.

اعادة التنظيم

- 214 ان تفاصيل اعادة التنظيم على الهدف مشاهدة للسياق المستخدم نهارا. على اية حال غالبا ما سيكون هناك ارتباك بسبب القتال عبر الهدف وتفتيشه.

ان الدفاع المنسق قد يكون صعبا في البداية. في الظلام تميل الحضائر لاتخاذ مواضعها بصورة متقاربة. يمكن تجنب هذا بالوصايا الواضحة جدا حول اعادة التنظيم والارتباط الحذر بأمري الحضائر وكذلك التنسيق السريع والمبكر من قبل امر الفصيل ويجب على الامرين قياس المسافات بين الخنادق بالخطوات.

- 215 على الامرين معرفة واجبات النار الدفاعية ونار الانقاذ المعدة سلفا ومن المسئول عن طلبها وعلى جميع افراد الفصيل معرفة اشارة احتلال الهدف المتفق عليها.

- 216 يجب تأمين الحماية لكافة الاسلحة الساترة والمفارز الملحقة بالفصيل ليلا وكذلك فانها تحتاج الى ادلاء وتأشيرات.

- 217 ان كان هنالك دبابات قد اشتركت في الهجوم الليلي فان حركتها عند الالتفاف على الهدف اسهل خارج الطرق للوصول الى الوحدات الفرعية الامامية والتي لا تتمكن العجلات المدولة من ذلك فينبغي استخدام قسم منها لنقل العتاد والمذخرات للمشاة بالاضافة الى تأمينها اسرع وسيلة للدفاع ضد دب. - 220 - 218 احتياط.

الفصل الرابع عشر

الهجوم الليلي لمعدات المراقبة

(معبئة خارج الخافة الامامية لمنطقة المعركة وضد عدو مجهز بمعدات مراقبة)

- 221 لقد حصل كل من المدافع والمهاجم على الكثير من الفوائد باستخدام معدات المراقبة فمن الضروري

اعادة النظر بكثير من الاساليب التي سبق وان جرت تجربتها والاعتراف بها لمجابهة هذه المعدات الحديثة.

- 222 على المهاجم القيام بما يلي:-

أ- القيام بتقدير خطة العدو المتوقعة للمراقبة من حيث الحجم والمواقع والنوعية والتوقيت للوصول الى مقابلتها بالوسائل المضادة.

ب- الاستخدام الاكثر للمخادعة.

ج- الاستخدام الافضل للارض.

د- مركزية السيطرة والتنفيذ خلال الحركة في مستوى السرية او الفصيل.

هـ- الاعتماد على التلصص اعتمادا كبيرا في الانفتاح الابتدائي.

السيطرة والحركة

- 223 يجري تخصيص اهداف وحدود ونقاط انطلاق مستقلة للسرايا. تكون الاهداف اصغر مما في النهار

كما يجب ان تكون محددة بوضوح. تتحرك السرايا الى اماكن تشكيلها على طرق منتخبة من قبل آمر

الفوج. قد تستخدم الفصائل نفس الطريق بفترات الى نقطة تفقد السرية او انها تستخدم طرق مستقلة

للاوصول الى نقطة تفقد السرية (الشكل 15).

- 224 عندما يكون مكان التشكيل وخط الشروع اكثر من 150 - 200 متر من الهدف و/ او ان

العدو يستخدم معدات المراقبة و/ او ان الطريق من خط الشروع الى الامام عبر ارض مفتوحة قد يكون

من الملازم البقاء في تشكيل متقارب لحين الاقتراب من الهدف كثيرا. يكون في هذه الحالة موضع الصولة

النهائي مفيدا ان ذلك لا ينبغي ان يجعل من الضروري اتخاذ وقفة ملزمة. ينبغي المحافظة على الزخم عندما

تتخذ الوحدات الفرعية تشكيلاتها النهائية للاشتباك مع العدو. ان هذا الاسلوب لا يتطلب فقط مستوى

عال من التدريب والسيطرة ولكن يستحسن ايضا ممارسته جيدا.

- 225 يجب تأمين الحماية الى الطرق الامامية باخراج دوريات التنصت او جماعات حماية صغيرة تقوم دورية قتال بقوة فصيل بفحص الطريق الى الامام لباقي السرية وحمايته قد تكلف هذه الدورية بجميع او بعض الواجبات التالية:-

أ- تأشير الطريق واضاءته عند الضرورة.

ب- حماية مثابة السرية ونقطة التفقد.

ج-- دلالة الفصائل الى خط الشروع. ان هذا يتطلب استطلاعاً مسبقاً ودقة في التنفيذ.

د- رصد الهدف والاسناد بالنار المصوبة عند الامكان.

- 226 تبق؛ ساعة (س) هي تلك الساعة التي تعبر فيها فصائل الصولة خط الشروع الذي هو في الغالب الحافة الامامية لمكان التشكيل. قد تكون ساعة (س) مشتركة لسرايا الفوج او قد يكون لكل سرية ساعة منفصلة.

- 227 قد يكون الهجوم الليلي صاخبا او صامتا ولكن الخطة النارية تبقى مرتبطة بخطة الانارة والمتطلبات الضرورية لتدمير او شل معدات القتال الليلي للعدو وخطة المخادعة.

التغييرات الممكنة نتيجة استخدام معدات القتال الليلي

- 228 باستخدام معدات الرصد اصبح من الممكن تخصيص اقسام سهلة التمييز من الهدف للفصائل مثل حافة غابة او مجموعة بنايات معينة.

- 229 ليس من الضروري ان تقوم السرية بالهجوم بصورة مجتمعة. ان الفروق بين هذا الهجوم التقليدي

هي ما يلي: (الشكلين 22, 23).

أ- تخصيص اهداف وحدود للسرايا تنتقل بموجبها.

ب- يقوم آمر السرية باختيار الطريق الى نقطة الانطلاق ضمن الحدود المخصصة للسرية ومن تلك النقطة تتفرق الفصائل وتتجه الى مواضع الصولة النهائية على طرق منفصلة.

ج-- ينبغي ان يكون موضع الصولة النهائي اقرب ما يمكن الى الهدف.

د- ان استخدام الاسلحة ذات السدادات المكثفة الصورة (مركزات النور) سيساعد حضائر الرشاشات المتوسطة على تأمين نار ساطرة مرصودة للمراحل النهائية من الصولة.

ه-- في اعادة التنظيم اصبح ترتيب الموضع وتعبئة الاسلحة اسهل من السابق بالنسبة للفصيل.

المتطلبات

- 230 ان المتطلبات لكافة الهجمات الناجحة هي:

أ- مستوى عال من التدريب.

ب- معلومات دقيقة.

ج-- وضع الخطة المفصلة.

د- البساطة.

ه-- المباغتة.

الفصل الخامس عشر

فصيل الاحتياط في هجوم السرية

- 236 من المعتاد الاحتفاظ بفصيل بندقيات واحد كاحتياط للسرية في كل صفحة من صفحات الهجوم. والاحتياط من التحوط بقوة مخصصة تحسباً لمخدور متوقع. يستخدم أمر السرية هذا الفصيل عند الحاجة للتأثير على موقف ما ولادامة زخم الهجوم. يمكن تأمين هذا بالهجوم من اتجاه جديد او بضرب الجناح او مؤخرة العدو وذلك لاستثمار الفوز الذي حققته الفصائل القائمة بالهجوم. نظراً لتعدد واختلاف الواجبات التي قد تسند لفصيل الاحتياط, يجب على أمر الفصيل ان يكون على علم بالخطط التعبوية لفصائل الصولة وكذلك عليه معرفة اكثر ما يمكن من المعلومات عن الارض وموقف العدو في منطقة السرية باكملها, مواكبا لتطورات الموقف التعبوي واخيرا عليه ان يكون قادرا على رد الفعل السريع عند زجه بالمعركة وبالصورة المطلوبة.

واجبات فصيل الاحتياط

- 237 قد يدعى فصيل الاحتياط للقيام بما يلي:-

- أ - حماية جناح او مؤخرة السرية.
- ب - ادامة التماس مع الوحدات المجاورة.
- ج - تطهير المواضع التي اكتسحتها او تخطتها فصائل الصولة.
- د - تأمين الاسناد الناري لفصائل الصولة.
- هـ - استلام واجب احد فصائل الصولة الذي يحتاج الى تبديل او راحة.
- و - الهجوم من اتجاه جديد.
- ز - الحماية اوالمساعدة عند اعادة تنظيم وتثبيت الهدف.

الفصل السادس عشر

فصيل المشاة في الهجوم مع الدبابات

- 238 من الطبيعي ان تقوم الدبابات باسناد المشاة سواء كان راجلا او راكبا، ويبين هذا الفصل الاساليب التي يتم بموجبها تقديم الاسناد المطلوب للهجوم الراجل اما تفاصيل دلالة الاهداف والتعاون بين المشاة والدبابات فقد تم توضيحها في الجزء الاول - الملحق (ل). ان سياق عمل رجيل الدبابات وتعبئة مابين تفاصيلها في كراسات الدروع.

- 239 ان الاساليب الثلاثة لاسناد الدبابات للمشاة هي:

أ- الدبابات والمشاة يهاجمون على محور واحد.

ظروف الاسلوب [منطقة تؤمن اخفاء الدروع - وجود طريق واحد - لا يمكن الاحاطة بسهولة].

المزايا [التنسيق - السيطرة - الاسناد المتبادل بينهما والدلالة - نار مركزة - الطريق اقصر].

العيوب [تحدد الحركة بينها - يسبب مشاكل للمشاة بسبب وضوح الدبابة]

ب- الدبابات والمشاة يهاجمون على محورين مختلفين.

ظروف الاسلوب [منطقة لا تؤمن اخفاء جيد - تيسر اكثر من طريق - امكانية الاحاطة]

المزايا [المباغتة - ضرب اجنحة مؤخرة العدو - اجبار العدو للقتال باتجاهين - دبابات العدو تجبر لظهور

جوانبها ومؤخراتها الواهنة

العيوب [لا تتحدد الحركة والسرعة مختلفة وصعوبة التوقيت للوصول الى الهدف].

ج-- الدبابات تسند المشاة بالنار فقط في مواضع ثابتة وضامرة.

ظروف الاسلوب [هناك عوائق تمنع تقدم الدبابات الا بعد احتلال المشاة للهدف وبعد [اكمال تجسير

المانع او الموانع]

المزايا [وهو المفضل في صفحة التقدم وصفحة الدفاع]

العيوب [وهو اقل الاساليب استخداما]

- 240 وخلال عملية الهجوم يمكن تبني اكثر من اسلوب واحد من الاساليب اعلاه وهذا يتوقف على

طبيعة الارض والموقف التعبوي الذي يتحكم في تغيير الاسلوب.

الاستحضارات اللازمة للهجوم المشترك للدبابات والمشاة

- 241 ان الاستحضارات الدقيقة ضرورية للغاية قبل كل عملية هجوم ويجب ان تشمل المراحل التالية:

أ- الاستطلاع.

ب- التخطيط والتنسيق.

ج- الاوامر.

د- الاقتراح.

الخطوة والتنسيق

- 242 في هذه المرحلة يتوجب تثبيت النقاط التالية:-

أ- طريقة الهجوم.

ب- الطرق المؤدية الى الهدف للدبابات والمشاة.

ج- التشكيلات المنوي استخدامها والاماكن التي يكون تغيير التشكيل فيها ضروريا.

هـ- التوقيتات وتعتمد على سرعة التقدم والاسناد الناري المفروض.

و- المسافة بين الدبابات والمشاة وايهما بالامام ولماذا ومن يقود.

ز- الخطوة النارية - بما فيها تثبيت اين ومتى رفع او تغيير اهداف النار المباشرة وغير المباشرة.

ح- المواصلات والسيطرة.

ط- خط الشروع. والذي يتوجب معرفته بدقة ويفضل ان يكون عموديا على محور الهجوم مع ضرورة

تأمينه من قبل قطعائنا.

ي- اماكن التشكيل.

ك- مواضع الدبابات في مرحلة اعادة التنظيم لضمان عدم تحوالها على الهدف بلا غاية.

ل- الوقت الذي يبقى فيه الدبابات مع المشاة بعد عملية الهجوم.

- 243 في الحالة التي يكون فيها مكان التشكيل مشتركا للمشاة والدبابات (وهذا ما يحدث غالبا) يتطلب

الامر حركة المشاة اليه اولا تعقبه الدبابات قبل قليل من ساعة (س) للمحافظة على عامل الامن نظرا

للصوت الصاخب الذي تحدثه الدبابات. اما في حالة الظلام فيمكن عندئذ للدبابات ان تدخل مكان

التشكيل اولا لتجنب المرور على المشاة ودهسهم من جهة ولسهولة اتخاذ التشكيل المناسب من الجهة

الاعرى، وفي هذه الحالة تنظم خطة نارية مبنية على فعاليات للمدفعية لاجل تغطية اصوات الدبابات عند

الدخول الى مكان التشكيل، وعندما يكون الدرع هو السائد في هجوم سريع تكون للسرعة الاهمية

القصى فقد تلغى اية وقفة في مكان التشكيل ويتخذ التشكيل الملائم مع المشاة بصورة مباشرة اثناء

التقدم.

الاقتراح

- 244 كجزء من عملية الاقتراح يجب ان تعرف الدبابات خطة المشاة للهجوم والمشاة يجب ان تكون

لديه الفكرة التي لا تقبل الشك عن نية عمل دبابات الاسناد وخطتهم والمواضع التي سيختلوها وما لم

يكن الجانبان على معرفة تامة بهذه التفاصيل فان التعاون بينهما سوف لن يكون فعالا بل قد يؤدي الى خسائر لا مبرر لها اطلاقا كما ينبغي فحص المواصلات اللاسلكية وعلامات النداء والاتفاق على اسلوب الدلالة بينهما في منطقة الاجتماع ابتداء.

ادارة الصولة

- 245 ان الهدف هو جلب اكثر ما يمكن من نار الدبابات والمدفعية اضافة الى نار المشاة على العدو لتكوين اكبر قوة صدمة وتدميره باسرع ما يمكن وبأقل خسائر من جانبنا ولتحقيق ذلك يتطلب الامر عملا فعالا وحاسما يرافقه توقيتات جيدة.

- 246 تنفذ الصولة كجهد منسق واحد يخطط لتقدم الدبابات والمشاة الى الهدف معا. تصب نار مدفعية كثيفة خلال مرحلة الاقتراب من الهدف.

- 247 تتقدم دبابات الاسناد المباشر (الحميم) بافضل سرعة مناسبة لها وذلك للوصول الى الهدف في نفس وقت وصول المشاة البطيء. وعندما تصبح ضمن المدى من الهدف ترفع من كثافة النار وذلك بامطار الهدف بوابل من نيران اسلحتها. عندما تبدأ الصولة النهائية ترفع نار المدفعية والهاونات او تنقل الى الاجنحة او الى الهدف لثمنع العدو من الهرب او لتحطيم الهجمات المقابلة. تحل محلها نار مباشرة من المشاة والدبابات من اسلحة مقاومة الدبابات قريبة المدى. ان تأثير الصدمة التي تحدثها الدبابات الصائلة والمشاة يمكن مضاعفتها بالحركة السريعة والكثافة النارية العالية تستمر الدبابات اثناء الصولة على امطار الهدف بنيران رشاشاتها وتدمر نقاطه الحصينة واسلحته بسلاحها الرئيسي مما سيساعد المشاة على تطهير الهدف. توجه الدبابات نيرانها على العدو المنسحب وذلك عند وصولها الى نهاية الهدف البعيدة وهذا سيقول من قابلية العدو على اعادة التنظيم وشن هجوم مقابل.

- 248 عندما تسند الدبابات بالنار يقوم المشاة بادارة الصولة مستفيدا من مدى النار البعيدة ودقة الرمي المتيسرة في اسلحة الدبابات بصورة تامة وهو تطبيق لما ورد في الفقرة (ج-) من المادة 239.

اعادة التنظيم

- 249 عندما تتم السيطرة على الهدف يجب ان تبدأ عملية اعادة التنظيم فورا. تأخذ الدبابات المتقدمة على الهدف موزعا جيدا تتمكن منه السيطرة على الطرق التقريبية للموضع ومشاغلة العدو المرئي.

- 255-250 احتياط

الفصل السابع عشر

مهاجمة منظومات الخنادق والنقاط الحصينة

256- ليس من الصعب معالجة مواضع العدو المنعزلة من قبل الفصيل أو الحاضرة بأسلوب النار والمناورة إلا

أن التغلب على منظومات الخنادق المتبادلة الاسناد والمواقع المحصنة بصورة جيدة يكون أصعب.

أدناه أنواع مواضع العدو التي ستجري مناقشتها في هذا الفصل:

أ- الخنادق المفتوحة.

ب- منظومات الخنادق.

ج- المنعآت الصغيرة.

د- المنعآت المحصنة تحصينا قويا.

ه- الانفاق.

وأما مبادئ الهجوم على النقاط الحصينة:

أ- الاسناد المتبادل.

ب- التقدم بالاستفادة من الستر.

ج- الهجوم على منعآت في وقت واحد.

د- التدريب منذ السلم.

ه- المباغتة.

الخنادق المفتوحة

257 - تتم معالجة كل خندق من قبل جماعة البنادق في الحاضرة بأسناد مفرزة الرشاشة الخفيفة وكما

موضح في الشكل (16).

تستخدم الانفلاقات الجوية أو نيران الهاونات مسبقا بغية شل أو تدمير العدو المتواجد في هذا النوع من

الخنادق.

منظومات الخنادق

- 258 عندما يحتل العدو منظومة خنادق متواصلة وبشكل متعرج وبعد ان تتمكن حضيرة الصولة من التوغل في الموضع فانها تنقسم الى مجموعات متفق عليها وذلك لتطهير المنظومة. تحتاج الحضيرة في هذه الحالة الى مجموعتين اخريتين هما مجموعة قذف الرمانات ومجموعة التطهير يكون واجب مجموعة قذف الرمانات رمي الرمانات على الخنادق المنوي مهاجمتها قبل تحرك مجموعة التطهير اليها بعد انفجار الرمانات مباشرة تتحرك جماعة التطهير باسرع ما يمكن الى الخنادق وذلك لاكمال تطهيرها يستمر هذا الاسلوب الى ان يتم السيطرة التامة من قبل امري الحضائر على معيتهم في قتالات من هذا النوع.

المنعات الصغيرة

- 259 هنالك اساليب متنوعة لمعالجة المنعات ذات التحصين البسيط وبصورة عامة فان الرمانات او اسلحة م/د تشكل وسائل فعالة للهجوم على مثل هذه المنعات يكون دور حملة البنادق غير مؤثر عند تواجدهم على سطوح هذه المنعات.

ادناه بعض الاساليب التي تتخذ لمعالجة هذه المنعات:- (الشكل 17)

أ- تتقدم بالنار والحركة مجموعة تتألف من (2 - 4) اشخاص بمجهزة برمانات المهاداد والدخان وتحت ستر نيران مفرزة الرشاشة او بالاستفادة من رمانات الدخان المتيسرة لديها. عندما تصل هذه المجموعة الى النقطة الوهنة في المنعة فانها تقوم بقذف الرمانات او الحشوات المهيئة مسبقا من خلال الفتحات او الثقوب الموجودة في المنعة.

ب- يتقرب سلاح م/د الى ان يصبح ضمن المدى المؤثر وتحت ستر الدخان يجب ان يقتل او يحطم جميع من في المنعة بصاروخ واحد منه.

ج-- تقوم القاذفات بالرمي على المنعة يعقبها صولة مباشرة باستخدام الرمانات لقتل من تبقى من العدو في المنعة.

المنعات الحصنة تحصينا قويا

- 260 تتم مصادفة مثل هذه المنعات عند الهجوم على مواضع مهيئة مسبقا. تنظم هذه المنعات غالبا بشكل يؤمن الاسناد المتبادل مع بعضها وكذلك مع المواضع المحيطة كذلك يجري حماية مثل هذه المنعات بالاسلاك الشائكة والالغام. ان الفصيل المكلف بمعالجة هذه المنعات يسند من قبل اسلحة الاسناد الموجودة في الفوج وربما الدبابات وقد يتوجب شيء مثل هذه الهجمات ليلا .

- 261 عند مهاجمة سلسلة من المنعات الحصينة فان الاسلوب الاكثر نجاحا هو مهاجمة كل منعة على حدة على ان يجري الهجوم بوقت واحد على جميع المنعات في تلك السلسلة وبهذه الحالة ستكون النيران المعادية غير متقاربة ومتلاحقة وغير مؤثرة اضافة الى صعوبة تحريك التقويات المعادية والمكلفة بسد الثغرات.

- 262 لا يتم شن هجوم مدبر ضد هذا النوع من المنعات الا بعد استطلاع جيد ومفصل وتدريب راقبي وممارسات متواصلة حيث يستخدم فصيل واحد ضد منعة واحدة.

- 263 ان الطريقة المحتملة للتنظيم بغية القيام بالهجوم هي:-

- أ- حضيرة النار. الحضيرة الاولى زائد مقر الفصيل.
- ب- حضيرة المصدر. الحضيرة الثانية زائد اسلحة م/د المتيسرة.
- ج-- حضيرة التطهير. الحضيرة الثالثة.
- د- جماعة التفجير. مجموعة لا تقل عن 4 اشخاص من هندسة الحملة، وتلحق مع الحضيرة الثانية وذلك لتهيئة ورمي طوربيد بنكلور.
- 264 طريقة مقترحة للهجوم:-
- أ- تقوم الحضيرة الاولى والتي هي حضيرة النار بفتح نيران مركزة على المزاغل المعادية. يرمي الهاون نيران لاعماء نيران العدو الساترة.
- ب- تقوم الحضيرة الثانية مع جماعة هندسة الصولة بالحركة الى موضع قريب من السلك الشائك. تتحرك جماعة اسلحة م/د الى موضع في الجناح وتكون مستعدة لفتح النيران على المنعة. تضع جماعة هندسة الحملة طوربيد بنكلور في السلك ثم تشعل القداحة وتنسحب الى الخلف.
- ج-- عند انفجار طوربيد بنكلور واحداث ثغرة في السلك تتحرك الحضيرة الثانية من خلال الثغرة بسرعة وتتخذ موضعا خلف المنعة وتقتل كل جنود العدو الموجودين خارج مواضعهم تعقبهم جماعة هندسة الحملة واضعة الحشوات على جوانب المنعة ثم تلتحق بالحضيرة الثانية. نتيجة لانفجار الطوربيد ستفجر كافة الالغام ضد الاشخاص الموجودين خلال الثغرة.
- د- عند انفجار الحشوات تقوم حضيرة التطهير - (الحضيرة الثالثة) بالحركة السريعة الى المنعة وتعالج كل ما تبقى من جنود العدو الاحياء مستخدمة الرمانات اليدوية اولا ثم البنادق عند دخولها المنعة نفسها.
- ه-- تقوم الحضيرة الاولى والثانية بالرمي على جنود العدو الذين يحاولون الهرب او الجماعة المعادية التي تحاول التدخل في الصولة من الجناح.

الانفاق

- 265 تجري معالجة الانفاق الواسعة بنفس معالجة منظومات الخنادق. ان احسن وسيلة لمعالجة الانفاق الصغيرة هو استخدام الغازات السامة وذلك للضغط على جنود العدو لترك مواضعهم والخروج منها وكذلك بواسطة قاذفات اللهب ويجب ستر المخارج والمداخل بواسطة الرشاشة او شخصين من حملة البنادق. تستخدم حواجز الماء لعزل قسم من النفق الاخر وما لم يخطط لتفجير النفق او بناء منافذة فانه لا بد من قيام شخص واحد على الاقل بالتأكد من تطهير النفق وفي حالة استخدام الغاز عليه ارتداء قناع الوقاية من الغاز ويكون مسلحا ببندقية مطوية الاخص عند الضرورة. كذلك يحتاج الى مصباح يدوي وجهاز هاتف متصلا بالسطح الخارجي بواسطة سلك.
- 270 - 266 احتياط.

الفصل الثامن عشر

فصيل المشاة الآلي في الهجوم

- 271 يجب بذل كافة الجهود لتأمين الاستفادة من الفوائد التي تقدمها ناقلات الاشخاص المدرعة للمشاة في الهجوم الآلي, كما يجب الاهتمام بعدم تعريض الناقلات لاسلحة العدو المضادة للدروع عند وجود المشاة فيها.

الاستحضارات

- 272 ان الاستحضارات الهجومية الآلية لا تختلف كثيرا عن تلك الاستحضارات للهجوم الراحل مع الاضافات التالية:-

- أ- ادامة الناقلات واعاد تزويدها بالوقود.
- ب- فحص الاسلحة الموجودة في الناقلة كما ان احمال العتاد توضع قرب مركز ثقل الناقلة ما عدا عتاد الرشاشة فيها يكون قريبا من الرامي.
- ج- فحص الاجهزة اللاسلكية الموجودة في الناقلة كما تجري تشبيك الاجهزة التي تنتقل مع المشاة عند الترحل.
- د- فحص التجهيزات المرزومة في الناقلة.

تخطيط الهجوم

- 273 ان النقاط التالية مهمة وعليه يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار:-

- أ- التشكيلات.
- ب- اجراءات السيطرة التعبوية والتي تشمل على التوقيتات وخطوط التقارير والقفزات والحدود الفاصلة.
- ج- رد الفعل لناقلات الاشخاص المدرعة تجاه نيران اسلحة مقاومة الدبابات المؤثرة.
- د- الاعمال اثناء وبعد الترحل بما فيها استخدام اسلحة الناقلات المثبتة عليها لتأمين نار اسناد اضافية.
- هـ- استخدام الناقلات في مرحلة اعادة التنظيم.

السيطرة

- 274 تتم السيطرة على الهجوم الآلي بواسطة الاجهزة اللاسلكية مبدئيا, وبصورة رئيسية الا انه بالامكان استخدام اشارات الميدان, والاعلام والشقق الارضية والاضوية والدخان الملون كوسائل اخرى.

التشكيل للحركة

- 275 على امر الفصيل كالعادة ان ياخذ بنظر الاعتبار عوامل السيطرة والامن والقوة النارية وملاحظة طبيعة الارض ومعرفة كل المعلومات عن العدو بما في ذلك التهديد الجوي اثناء انتخاب التشكيلات الملائمة لتنفيذ الواجب.

وقد يتطلب الموقف تغيير التشكيل عند اقتراب الفصيل من الهدف حيث تتخذ التشكيلات التي تؤمن صب نار مركزة سريعة على تلك المواضع.

276-التشكيلات الاساسية المستخدمة للفصيل قد جرى توضيحها في الاشكال (18 - 22) ان مكان ناقله الفصيل سوف لن يكون ثابتا وذلك لتغير الظروف الا انه قبل ان يحصل تماس مع العدو يفضل ان يكون امر الفصيل في الامام كسبا للوقت وزيادة للسيطرة. ان طبيعة الارض ومدى الرؤيا والتهديد الجوي المعادي تحدد المسافات بين الناقلات والمرونة هنا ضرورية لكل أمر ناقله للاستفادة من الستر المناسب القريب منه ليكون في الموضع الجيد الصحيح نسبة لبقية الناقلات.

277-يشكل الفصيل اعتياديا جزءا من مجموعة قتال ان التشكيلات الاساسية لمجموعة القتال مماثلة لتشكيل الفصيل. يكون اقدم أمر فصيل مسؤولا عن حركة مجموعة القتال بينما يكون أمر مجموعة القتال مسؤولا عن القيادة خلال الصولة.

278-اذا تم وضع مفارز مقاومة دبابات وحضائر الهاونات بامرة مجموعة القتال فتحمل ناقلات مفارز م/د موضعا في الجناح اما الهاونات فيتم تعبئتها في موضع امين بحيث تتمكن من مشاغلة مواضع العدو المحتملة بصورة مؤثرة.

ادارة الهجوم

279-يجب ان يكون الاهتمام الرئيسي لأمر الفصيل هو ادامة زخم الهجوم بحيث يراقب الموقف جيدا ملاحظا فعاليات العدو ومدى تقدم القطعات الصديقة حيث يتم الاتصال بأمر السرية ويخبره بموقف الفصيل وطبيعة الارض والمقاومة التي يعالجها واية تغيرات بالموقف, طالبا نار اسناد عند الضرورة.

280-تتم الحركة بالناقلات امام خط الشروع باسرع ما يمكن وحسيما تسمح به طبيعة الارض والموقف التعبوي بما فيها توفر النار الساترة.

غلق الفتحات

281-يجب ان يكون الباب الخلفي لناقلات الاشخاص مغلق دائما اثناء الحركة لتأمين اقصى حماية.

282-عندما يكون امر الناقله والسائق داخل الناقله عندئذ يكون مدى الرؤيا لهما محدودا لذلك يمكن ان تبقي الفتحات الخاصة بهما مفتوحة لغرض الملاحه والسيطرة وهذا يعتمد كذلك على تأثير النار المعادية اما في حالة الصولة وعندما يكون المراتب في الناقلات عندئذ يتوجب غلق الفتحات حيث تكون الناقله اعتياديا تحت تأثير نار العدو المباشرة او غير المباشرة.

283- في حالات التهديد النووي الكيماوي يجب غلق الفتحات في كافة الاحوال.

284- اذا وقعت ناقلات الاشخاص المدرعة تحت تأثير نار العدو قبل وصولها الى منطقة الترحل المنتخبة على أمر الفصيل ان يقرر فورا متى واين يمكن ان يترجل بأمان وما هو الاجراء المناسب. يفضل اتخاذ هذا الاجراء في الغالب عندما تحيط نيران المدفعية والاسلحة الخفيفة بالناقلات.

فاذا كانت الناقلات على قمة تل عند وقوعها تحت تأثير نار العدو الفعالة فلن يكون صعبا الحركة الى ستر اما في حالة الارض المفتوحة وعدم توفر ستر قريب فيمكن لأمر الفصيل في هذه الحالة ان يوقف ناقلاته ويرجل فصيله ويبدأ بمشاغلة العدو مهما يكن الاجراء المتخذ, ينبغي الاستفادة القصوى من النار المتيسرة للتأثير على مصادر نيران العدو, يساعد الدخان الفصيل كثيرا في الحركة الى الستر والترحل.

- 285 يجب ان يكون أمر الفصيل متهيئا دائما للمواقف غير المتوقعة ويكون قادرا على تغيير خططه بسرعة لملائمة او لتطوير الموقف الجديد. وهنا يتوجب ايجاز امرى الحضاير باوامر واضحة ودقيقة.

- 286 بما ان طبيعة الهدف في الهجوم الالى اعتياديا اعمق في ارض العدو منه الهجوم الراجل مما يجعل اجنحة ومؤخرة الفصيل واهنة فتبرز اهمية الامن من جميع الجهات.

الترجل

- 287 يتم انتخاب منطقة الترجل من قبل امر مجموعة القتال بعد استطلاع له الارض وبناء على المعلومات التي يحصل عليها من كافة المصادر الا ان المرونة المتمثلة بالمواصلات الجيدة في ناقلات الاشخاص المدرعة تجعل بالامكان تغيير منطقة الترجل باشارة قصيرة او اثناء الحركة عندما تظهر الحاجة لذلك.

- 288 قد تكون منطقة الترجل المنتخبة:-

أ- بعيدة نسبيا عن الهدف. خارج مدى الاسلحة الخفيفة واسلحة مقاومة الدبابات الخفيفة.

ب- قرية من الهدف. ضمن مدى الاسلحة الخفيفة واسلحة مقاومة الدبابات الخفيفة.

ج-- على الهدف. اي امام خنادق النار الامامية.

د- حال اجتياز الهدف.

- 289 يأخذ أمر مجموعة القتال العوامل التالية بنظر الاعتبار عند القرار على منطقة الترجل.

أ- معنويات العدو ويضمنها رد الفعل تجاه الهجمات الالية السابقة .

ب- مواضع العدو و قوته و أسلحة م/د بضمن ذلك الألغام لعرقلة الهجوم.

ج-- ملاحظة عامل الوقت و بقاء المشاة الصائل راكبا أطول فترة ممكنة حيث يكون الهجوم سريعا و يبقى المشاة محتفظا بحيويته.

د- الأرض التي ينبغي اجتيازها خلال الصولة و القتال عبر الهدف, إن الترجل تحت رصد العدو و ضمن مدى أسلحته الخفيفة و أسلحة مقاومة الدبابات قصيرة المدى يشكل خطرا كبيرا ما لم يتم شلها.

هـ-- حماية القطعات الصائلة, عندما تكون راكبة تكون أقرب ما يمكن من النار الساترة.

و- تأثير قوة الصدمة للصولة المدرعة, إن ذلك له علاقة بالفقرة ب» أعلاه.

ز- أماكن نار العدو الدفاعية المحتملة و المعروفة ينبغي تجنب استخدامها كنقطة ترجل نظرا لاحتمال

حدوث خسائر في القطعات و هي في أشد اللحظات و هنا.

ح- التوجيه و السيطرة الجيدة للقطعات المترجلة يكونان أسهل بكثير في حالة الترجل قبل الهدف.

ط- في حالة ترجل قطعات الصولة الرئيسية قبل الهدف فعندئذ يجب أن يبقى الإحتياط راكبا تحسبا

للطوارئ و المواقف غير المتوقعة.

- 290 عند القرار على نقطة الترجل فإن أمر مجموعة القتال أن يأخذ بنظر الإعتبار الأسباب الموجبة و

المعقولة لعدم الترجل على الهدف, بتعبير آخر ينبغي أن يكون التعرض المدروس حرج الزاوية في أعماله.

- 291 في نهاية الصولة الراكبة ؛أي القطعات تبقى راكبة» فإن على مجموعة القتال أن تأخذ الإتجاه نفسه

بتشكيل حصيرتين في الأمام و هو كذلك بالنسبة للصولة الراجلة, و يكون استخدام تشكيل حصيرة في

الأمام متوقفا على طبيعة الأرض و الهدف.

- 292- وفي هذه المرحلة فإن الهاونات التي تقوم بإسناد الهجوم تكون في موضع خط الهاونات و يعكس مسيطر النار السيار راجلا خلال الصولة ينتقل مع أمر السرية أو أحد أمري الفصائل الأماميين, أما في حالة كون مسيطر النار السيار متواجد في موضع ثابت فيكون واجبه السيطرة على نار الإسناد الابتدائية.
- 293- عندما يتطلب الأمر إجراء الصولة بصفتين و بثلاثة فصائل فإن الصفحة الثانية يمكن شنها بالفصيل الاحتياطي الذي سيكون في الخلف و ذلك خلال تشكيل فصيلين بالأمام, أما في حالة وجود فصيل واحد في الأمام فعندئذ يمكن استخدام أحد أو كلا الفصيلين الخلفيين و قد يقرر أمر مجموعة القتال إبقاء الفصيل الاحتياطي راكبا في الناقلات حين الحاجة إليه.
- 294- عند القرار على ترجل مجموعة القتال على الهدف فإن أمر المجموعة يخصص جزءا من الهدف لكل فصيل للتوجه إليه مباشرة و الترجل هناك تحت سيطرة و توجيه أمر الفصيل الذي يستطيع وحده تقدير مكان الترجل و إعطاء القرار السريع و الحاسم بذلك.
- 295- أما مسؤولية أمر الحضيرة في هذه الحالة فتكون إيقاف الناقلة في المكان الملائم الجيد للحضيرة لغرض الترجل و الإشتباك بالعدو باستخدام النار و المناورة لضمان الحماية اللازمة للقطعات و لتوجيه الجنود توجيهها صحيحا عند الترجل ينبغي أن تكون الناقلة مواجهة الهدف.
- 296- أثناء الاقتراب من منطقة الترجل أو من الهدف نفسه أن كان الترجل سيجري على الهدف يجب تشغيل الأجهزة اللاسلكية التي ستنقل مع المشاة كما أن على الناقلات أخذ تشكيل الترجل.
- 297- عند ترجل المراتب تكون ناقلات الفصيل اعتياديا بتشكيل اثنين في الأمام و يبعد مناسب لترجل الحضاير منها و قد تكون مسافة 80-60 متر كافية عند شن الصولة النهارية في أرض مفتوحة.
- 298- عند صدور الأمر بترجل القطعات بعد توقف الناقلات في منطقة الترجل ينبغي على قطعات الصولة ترك الناقلات بأسرع ما يمكن, و لدى حركة أمر الناقلة من محله يجب على عدد الرشاشة أخذ موضع الرمي لإسداء نار سائرة للحضيرة حسب الأوامر.
- 299- يجب أن يكون تعليم الترجل معروفا من ق بل كافة قطعات الصولة فالتجهيزات الشخصية و الأسلحة و العتاد و أجهزة المخابرة يجب أن تكون جاهزة للاستخدام السريع عند الترجل و يتم ترجل الجميع من الباب الخلفي إن تيسر و حسب نوع الناقلة فقد يكون جانبي أو علوي و يكون أول جندي يترجل مسؤولا عن مسك و غلق باب الناقلة, قد يكون من الصعب السيطرة عليه عندما تكون الناقلة في منحدر أما الأمر فهو آخر من يغادرها.
- ينبغي الابتعاد عن الناقلة حال الترجل حيث أنهما قد ترجع إلى الخلف أو تناور إلى موضع رمي.
- 300- في حالة الترجل بعيدا عن الهدف فإن سياق التدريب العتيادي هو أن تترجل الحضيرة و تمرول إلى الأمام لتأخذ تشكيل الصولة بمسافة حوالي 15 متر أمام الناقلة وهذا يفسح المجال لأمر الحضيرة لاستعادة السيطرة الجيدة و يمكنه من إعطاء أية أوامر و تعليمات هامة خاصة بعد مشاهدة الأرض أمامه, و ي ت بع هذا السياق فقط بعيدا عن نار العدو المؤثرة و بمسافة عن الهدف.
- أما في حالة الترجل على الهدف فإن القطعات الصائلة تأخذ تشكيل الصولة بسرعة فائقة بعد الترجل مباشرة و تبدأ بعملية الإلتحام و القتال عبر الهدف.

301- أن الشكل (23) يبين الفصل في موضع الصولة بعد الترحل مباشرة و هذا لا يلائم كافة المواقف, في هذا الشكل يبقى سلاح م/د محمولاً في الناقلات ليحلب بسرعة إلى الإمام عند إعادة التنظيم بينما قد تظهر الحاجة إليه بوقت مبكر في مواقف أخرى.

302- إذا تطلب الأمر الترحل على الهدف فعلى القطعات تركيب الحراب و هي داخل ناقلات الأشخاص المدرعة على أن تتخذ كافة تدابير الحذر و الإنتباه لتجنب الحوادث أثناء الترحل, أما عند ترحل القطعات بمسافة عن الهدف فعندئذ يفضل تركيب الحراب بعد الترحل.

- 303 أما ناقلات الأشخاص المدرعة الخالية فيخصص لها حرف إضافة إلى علامة ندائها الإعتيادية و تعرف ؛بالناقلات الخالية» و عندما تنسحب ناقلات الأشخاص المدرعة الخالية إلى مواضع أمنية أو إلى منطقة تجمع تعرف بمنطقة تجمع الناقلات الخالية.

- 304 يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار تأمين السيطرة على ناقلات الأشخاص المدرعة الخالية في منطقة التجمع في مرحلة وضع الخطط, كما أن أوامر الهجوم ينبغي أن تتضمن تفاصيل كاملة عن الواجب المقبل الذي ستكلف به ناقلات الأشخاص المدرعة بعد ترحل القطعات منها مباشرة. يقوم آمر العجلات بأمر الأوامر إلى أعداد الرشاشات و السواقين, يقوم آمر الفصل بتعيين تنظيم الناقلات في منطقة التجمع لتأمين أقصى درجات السيطرة و الحماية.

- 305 وفقاً للأوامر ولطبيعة الأرض وتأثير نيران العدو والواجبات المقبلة المحتملة فإن ناقلات الأشخاص المدرعة الخالية قد تكلف لإنجاز أحد الواجبات التالية بعد ترحل القطعات منها:

أ- للمناورة إلى مواضع نار واسدء الاسناد الناري من الاسلحة المتواجدة عليها أثناء الصولة واثاء إعادة التنظيم.

ب- للحركة والالتحاق مع أي جزء من قطعات الصولة التي تبقى محمولة بانظار إعادة التنظيم أو استثمار الفوز.

ج- البقاء منتشرة في منطقة الترحل بالاستفادة من الاستار المتوفرة.

د- الانسحاب إلى منطقة تجمع الناقلات الخالية.

- 306 يجب ممارسة تدريب طلب ناقلات الأشخاص المدرعة للإمام من منطقة تجمع الناقلات الخالية

وتوجيهها إلى وحداتها الفرعية وقد يكون أقدام أمر فصل في مجموعة القتال أو مقر أحد الفصائل مسؤولين عنها.

يحصل الفصل اعتيادياً على الاسناد الناري الكافي من الدبابات ويستخدم الرشاشات المتوسطة خلال الصولة. أما أعداد ناقلات الأشخاص المدرعة فانهم يسدون نارا مؤجلة من رشاشاتهم الخفيفة عند الترحل وبدء القتال وتكون هذه النار قيمة جداً لإجبار العدو على إخفاء نفسه باستمرار وعدم إعطائه المجال لتوجيه نيرانه بحرية تجاه قطعاتنا وذلك عند حركة الدبابات إلى الجناح لضربه حيث يكون وضع المشاة واهن جداً أثناء ترحله.

- 307 لغرض السيطرة على نيران ناقلات الأشخاص المدرعة الخالية خلال الترحل أو في منطقة تجمع

الناقلات الخالية فإن الضرورة تقضي بقاء عريف الفصل أو أحد نواب العرفاء من الفصل لهذا الغرض.

اعادة التنظيم

- 308 تكون تعاليم اعادة التنظيم بالنسبة للفصيل مشاهمة لتلك التعاليم في الهجوم الراجل (انظر المادة

249) فيما عدا وجوب وجود سياق لاستدعاء الناقلات من منطقة تجمع الناقلات الخالية وتوجيهها الى وحداتها الفرعية.

- 314 - 309 احتياط.